


## Account instellen Samsung Galaxy S6

 A Samsung Galaxy S6 smartphone displaying the home screen. The screen shows the time 12:00, the date do 1 januari, a Google search bar, and several app icons including Email, Camera, Play Store, Google, Telefoon, Contacten, Berichten, Internet, and Apps.	<p>1. Ga naar het Startscherm.</p>
 A Samsung Galaxy S6 smartphone displaying the home screen, identical to the first image. A yellow circle highlights the 'Apps' icon in the bottom right corner of the screen.	<p>2. Kies <b>Apps</b>.</p>



3. Kies **E-mail**.



4. Als dit scherm verschijnt, kies **MEER**.

Kies **Instellingen** en kies **Account toevoegen**.

Verschijnt dit scherm niet, ga verder met de volgende stap.



5. Kies E-mailadres en voer je e-mailadres in.


Kies Wachtwoord en voer je wachtwoord in.



6. Kies **HANDMATIGE INSTELLING**.



7. Kies **IMAP-ACCOUNT**.



8. Bij **Gebruikersnaam**, voer je het e-mailadres in, bijvoorbeeld 'info@domeinnaam.nl'.

Bij **Wachtwoord**, voer je wachtwoord in.




9. Scroll naar beneden.

Bij IMAP-server, voer **avatar.dicode.nl** in.

Bij Beveiligingstype, kies **Geen**.

Bij Poort, voer 143 in.



10. Kies **VOLGENDE**.



11. De informatie wordt geverifieerd.



Als er een melding verschijnt dat de gegevens niet kloppen, controleer de gegevens en kies **VOLGENDE**.



12. Bij SMTP-server, voer **avatar.dicode.nl** in.

Afhankelijk van je internetprovider. Probeer eerst over poort 25 met geen versleutelde verbinding. Mocht dit niet lukken probeer dan SSL met poortnummer 465 of TLS met poortnummer 587.

Let op dat het poortnummer automatisch veranderd al je de type versleutelde verbinding aanpast.

 <p>A screenshot of a Samsung smartphone displaying the 'Instellingen uitgaande server' (Outgoing server settings) screen. The screen shows a back arrow, the title 'Instellingen uitgaande server', and a list of settings: 'Inloggen verplicht' (checked), 'Gebruikersnaam', 'Wachtwoord', and 'Wachtwoord tonen' (unchecked). Below the settings is a red button labeled 'VOLGENDE &gt;' and a numeric keypad with a 'Volg.' button and a settings icon.</p>	<p>13. Scroll naar beneden.</p> <p>Als <b>Inloggen verplicht</b> uitgevinkt is, vink <b>Inloggen verplicht</b> aan.</p> <p>Als <b>Inloggen verplicht</b> aangevinkt is, ga verder met de volgende stap.</p>
 <p>A screenshot of a Samsung smartphone displaying the 'Instellingen uitgaande server' (Outgoing server settings) screen. The screen shows a back arrow, the title 'Instellingen uitgaande server', and a list of settings: 'Inloggen verplicht' (checked), 'Gebruikersnaam' (input field), 'Wachtwoord' (input field), and 'Wachtwoord tonen' (unchecked). Below the settings is a red button labeled 'VOLGENDE &gt;' and a numeric keypad with a 'Volg.' button and a settings icon.</p>	<p>14. Bij <b>Gebruikersnaam</b>, voer je het e-mailadres in, bijvoorbeeld 'info@domeinnaam.nl'.</p> <p>Bij <b>Wachtwoord</b>, voer je wachtwoord in.</p>

15. Kies **VOLGENDE**.



16. De informatie wordt geverifieerd.

Als er een melding verschijnt dat de gegevens niet kloppen, controleer de gegevens en kies **VOLGENDE**.








17. Bij Periode voor synchroniseren e-mail, kies een optie.

Bij Synchronisatieschema, kies een optie.

Indien gewenst, vink Aan mij melden wanneer e-mail binnenkomt uit.



18. Kies **VOLGENDE**.



19. Bij Accountnaam (optioneel), voer uw domeinnaam in bijvoorbeeld 'domeinnaam'.

Bij Uw naam (voor uitgaande e-mails), voer je naam (als afzender zichtbaar voor de ontvanger van je e-mails) in.

Kies **GEREED**.



20. Het e-mailaccount is ingesteld en gereed voor gebruik.  
Keer terug naar het Startscherm.



## 21. Startscherm.

Zet de Samsung Galaxy S6 uit en start deze opnieuw op om de instellingen te activeren.