


Account instellen Windows Live Mail 2012


Stap 1

1. Start Windows livemail 2012




Stap 2

2. Klik links boven op [**Bestand**]
3. Klik op [**Opties**]
4. Klik op [**E-mailaccounts**]



Stap 3

1. Selecteer [**E-mailaccount**]
2. Klik op [**Volgende**]



Stap 4

1. Vul uw E-mailadres in bij het veld [**E-mailadres**]
2. Vul het wachtwoord dat hoort bij uw e-mailadres in bij het veld [**Wachtwoord**]
3. Plaats een vinkje voor [**Dit wachtwoord onthouden**]
4. Vul uw voornaam en achternaam in bij het veld [**Schermnaam voor verzonden berichten**]
5. Zet een vinkje voor de optie [**Serverinstellingen handmatig configureren**].
6. Klik op [**Volgende**]

Windows Live Mail

E-mailaccounts toevoegen

Aanmelden met een Windows Live ID. Nog geen Windows Live ID? Maak er dan later een aan.
[Aanmelden bij Windows Live](#)

E-mailadres:

[Een e-mailadres van Windows Live e-mail aanmaken](#)

Wachtwoord:

 Dit wachtwoord onthouden

Schermnaam voor verzonden berichten:


Serverinstellingen handmatig configureren

De meeste e-mailaccounts werken in Windows Live Mail, waaronder
Hotmail
Gmail
en vele andere.

Stap 5

Vul de volgende gegevens in:

1. Kies bij [**Servertype**] IMAP
2. Vul bij [**Serveradres**] voor inkomende mail inferno.dicode.nl in
3. Vul bij [**Poort**] 143 in
4. Vul bij [**Serveradres**] voor uitgaande mail inferno.dicode.nl in.
5. Vink 'Vereist een beveiligde verbinding(SSL)' en 'Vereist verificatie' aan.
6. Vul bij [**Poort**] 587 of 465 in
7. Vul bij [**Gebruikersnaam**] uw e-mailadres in.
8. Verander verder geen instellingen
9. Klik op [**Volgende**]



The screenshot shows the 'Serverinstellingen configureren' (Configure Server Settings) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Serverinstellingen configureren' with a subtitle: 'Als de serverinstellingen voor e-mail onbekend zijn, neem dan contact op met de internetprovider of netwerkbeheerder.' The dialog is divided into two columns: 'Informatie over de server voor inkomende e-mail' and 'Informatie over de server voor uitgaande e-mail'. In the incoming mail section, 'Servertype' is set to 'IMAP', 'Serveradres' is 'inferno.dicode.nl', 'Poort' is '143', and 'Vereist een beveiligde verbinding (SSL)' is checked. 'Verifiëren met:' is set to 'Leesbare tekstverificatie'. The 'Gebruikersnaam:' field contains 'info@domeinnaam.nl'. In the outgoing mail section, 'Serveradres:' is 'inferno.dicode.nl', 'Poort:' is '587', and both 'Vereist een beveiligde verbinding (SSL)' and 'Vereist verificatie' are checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Annuleren', 'Terug', and 'Volgende'.

Windows Live Mail

Serverinstellingen configureren

Als de serverinstellingen voor e-mail onbekend zijn, neem dan contact op met de internetprovider of netwerkbeheerder.

Informatie over de server voor inkomende e-mail

Servertype: IMAP

Serveradres: inferno.dicode.nl Poort: 143

Vereist een beveiligde verbinding (SSL)

Verifiëren met: Leesbare tekstverificatie

Gebruikersnaam: info@domeinnaam.nl

Informatie over de server voor uitgaande e-mail

Serveradres: inferno.dicode.nl Poort: 587

Vereist een beveiligde verbinding (SSL)

Vereist verificatie

Annuleren Terug Volgende

Stap 6

1. Klik op [**Voltoeien**]
2. Het e-mailadres is toegevoegd en gereed voor gebruik.

